


Configuração da Base de Dados

Após a instalação do Sistema usando o instalador completo vá ao menu iniciar e digite MySQL.


O Configurador está em inglês mas a configuração é simples e vou mostrar passo a passo como fazer.

Selecione a opção MySQL Configurator. 8.4 é a versão e pode variar dependendo da versão instalada.




No configurador a coisa mais importante é configurar a senha de administrador do banco de dados.


Na primeira tela pode clicar em Next.




Nessa tela você pode configurar onde o banco de dados ficará salvo. É recomendado deixar a opção padrão. Clique em Next.




Nessa próxima tela selecione Config Type = Manual e clique em Next.




Esse é o passo mais importante da configuração pois o sistema irá usar a senha para conectar no banco de dados nos campos "MySQL Root Password" e "Repeat Password" coloque a senha igual para os dois e guarde essa senha pois se a perder será muito difícil recuperá-la. Após digitar a senha clique em Next.




Nessa próxima tela irá configurar o serviço de banco de dados no Windows. Clique em Next.




Mantenha a mesma opção selecionada e clique em Next.




Clique em Next.




Clique em execute



Se o processo ocorreu sem problemas essa tela irá atualizar dizendo que o processo executou com sucesso. Clique em Next




Clique em Finish para finalizar o processo.



O banco de dados está configurado.

Vamos checar o serviço no Windows. No menu iniciar digite serviços e abra o aplicativo Serviços.




Procure por MySQL. Se a coluna Status estiver em “Em Execução” e o Tipo de Inicialização em “Automático” o serviço está configurado corretamente e nada precisa ser feito.

Nome	Descrição	Status	Tipo de Inicialização	Fazer Logon como
Mapeador da Descoberta d...	Cria um ...		Manual	Serviço local
Mapeador de Ponto de Extr...	Resolve id...	Em Execução	Automático	Serviço de rede
McpManagementService	Universal ...		Manual	Sistema local
Mecanismo de Filtragem Bá...	O Mecani...	Em Execução	Automático	Serviço local
MessagingService_53e02	Serviço de...		Manual (Início do Ga...	Sistema local
Microsoft App-V Client	Manages ...		Desativado	Sistema local
Microsoft Edge Elevation Se...	Provides e...		Manual	Sistema local
Microsoft Edge Update Serv...	Keeps you...		Automático (Início c...	Sistema local
Microsoft Edge Update Serv...	Keeps you...		Manual (Início do Ga...	Sistema local
Microsoft Passport	Fornecer o ...		Manual (Início do Ga...	Sistema local
Microsoft Update Health Se...	Maintains ...	Em Execução	Automático (Atraso ...	Sistema local
Modo inserido	O serviço ...		Manual (Início do Ga...	Sistema local
Módulos de Criação de Cha...	O serviço l...		Manual (Início do Ga...	Sistema local
Monitor do Servidor de Qua...	Monitors ...		Manual (Início do Ga...	Sistema local
MySQL84		Em Execução	Automático	Serviço de rede
NPSMSvc_53e02	< Falha ao ...	Em Execução	Manual	Sistema local
OpenSSH Authentication A...	Agent to ...		Desativado	Sistema local
Otimização de Entrega	Executa ta...	Em Execução	Automático (Início c...	Serviço de rede
Otimizador de unidade	Ajuda o c...		Manual	Sistema local
P9RdrService_53e02	Habilita o ...		Manual (Início do Ga...	Sistema local
Pastas de Trabalho	Esse serviç...		Manual	Serviço local
PenService_53e02	Serviço de...		Manual (Início do Ga...	Sistema local
Plug and Play	Permite q...	Em Execução	Manual	Sistema local
Política de Remoção de Car...	Permite c...		Manual	Sistema local
Preparação de Aplicativos	Prepara a...		Manual	Sistema local
PrintWorkflow_53e02	Fornecer s...		Manual (Início do Ga...	Sistema local
Propagação de Certificado	Copia cert...	Em Execução	Manual (Início do Ga...	Sistema local
Proteção de Software	Permite o ...		Automático (Início c...	Serviço de rede

Agora se uma das opções o valor estiver diferente clique com o botão direito do mouse em MySQL e selecione propriedades.

Em propriedades selecione o Tipo de Inicialização para Automático. Isso fará que o serviço se iniciará quando o Windows é iniciado. Clique em OK.



Se o serviço na Coluna Status não está como Em Execução, clique com o botão direito do mouse no serviço MySQL e clique em Iniciar.

Agora o Banco de Dados MySQL está completamente configurado.